

## TAO II（Ver.1.3以降）のセッティングデータファイル活用法

ファームウェアVer.1.3以降のTAO IIは、セッティングデータをファイル（ESCファイル）として取り出すことができるようになっております。  
例えば、このESCファイルをメールに添付すれば、遠方のユーザーにご自身のセッティングデータを送ることが可能です。  
セッティングデータファイルを受け取った方は、Windows PCとUSBケーブルがあればTAO IIを片手にデータ表を見ながら一つ一つ数値を打ち込む必要はありません。

ESCファイルの活用法は様々ですが、ここでは全ての基本となる“PCを使いTAO IIからセッティングデータファイルを取り出す”方法と、“PCを使いTAO IIへセッティングデータファイルを取り込む”方法をご案内いたします。


### ～準備～

まずは、TAO IIからmicro SD カードを抜き取ります。  
右側面のmicro SD カードを奥に軽く押し込むことでカードが押し出され、TAO II から抜き取ることができます。  
※micro SD カードの抜き差しは、TAO II の電源がOFFの状態でおこなってください。

次に、micro SD カードをPCのSDカードスロットに差し込みます。  
PCにSD カードスロットが搭載されていない場合は、市販のカードリーダーをご用意ください。

### 【セッティングデータをPCにコピーする（取り出す）】

① micro SD カードをPCで読み込むと、以下のファイルが表示されます。  
フォーマット済みのmicro SD カードをVer.1.3以降のTAO II に差し込みTAO II の電源を入れると、自動的に以下のファイルがmicro SD カード内に生成されます。




上から2番目にある“setting”フォルダを開きます。

② TAO II に保存されているセッティングデータファイルが表示されますので、必要なファイルをPCにコピーしてください。



## 【設定データをTAO IIへコピーする（取り込む）】

① コピーするときと同様に、PCでSDカードを読み込み、“setting”フォルダを開きます。



② TAO IIへ取り込みたいデータファイル（ESCファイル）を、“**setting**”フォルダの中へコピーまたは移動します。

※TAO II上では"setting"フォルダに入っているデータのみ表示されます。



③ 再度micro SD カードをTAO IIへ差し込めば、新たに取り込んだ設定データを使用できるようになります。